
 Manual de Instalação de VPN Fortinet

 Sumário

- 1. Instalação do FortiClient VPN em Estações Windows**
 - 1.1 Requisitos do Sistema**
 - 1.2 Download do FortiClient VPN**
 - 1.3 Processo de Instalação**
 - 1.4 Configuração Inicial da VPN**
 - 1.5 Validação da Conexão**
- 2. Instalação do FortiClient VPN em Estações Linux (Debian/Ubuntu)**
 - 2.1 Requisitos do Sistema**
 - 2.2 Download do FortiClient VPN**
 - 2.3 Processo de Instalação**
 - 2.4 Configuração da VPN**
 - 2.5 Validação da Conexão**
- 3. Instalação do FortiClient VPN em Estações macOS**
 - 3.1 Requisitos do Sistema**
 - 3.2 Download do FortiClient VPN**
 - 3.3 Processo de Instalação**
 - 3.4 Configuração da VPN**
 - 3.5 Validação da Conexão**
- 4. Instalação do FortiClient VPN em Dispositivos Android**
 - 3.1 Download do Aplicativo**
 - 3.2 Aceite dos Termos e Configurações Iniciais**

3.3 Configuração da VPN

3.4 Autenticação e Validação da Conexão

5. Instalação do FortiClient VPN em Dispositivos iPhone (iOS)

3.1 Download do Aplicativo

3.2 Aceite dos Termos e Configuração Inicial

3.3 Configuração da VPN

3.4 Conexão à VPN

1. Instalação do FortiClient VPN em Estações Windows

Este procedimento descreve o processo de instalação e configuração do **FortiClient VPN** em estações **Windows**, permitindo o acesso seguro à rede corporativa.

1.1 Requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação do FortiClient VPN, verifique se a estação atende aos requisitos mínimos:

Sistema Operacional compatível:

- Windows 10 (64 bits)
- Windows 11 (64 bits)

Requisitos de hardware:

- Processador: 1 GHz ou superior
- Memória RAM: mínimo de 2 GB (recomendado 4 GB)
- Espaço em disco: mínimo de 1 GB disponível

Outros requisitos:

- Permissão de administrador local para instalação do software
- Conexão ativa com a internet
- Credenciais de acesso à rede corporativa
- Permissão de acessar a VPN concedida pela COTI

1.2 Download do FortiClient VPN

1.2.1. Acesse o link oficial para download do FortiClient VPN:

[FortiClient](#)

1.2.2. Selecione a secção **FortiClient somente VPN** clicando nesse botão indicado na imagem.

FortiClient 7.4

O FortiClient é oferecido com vários níveis de recursos, com níveis crescentes de proteção. Ele se integra a muitos componentes principais do Fortinet Security Fabric e é gerenciado centralmente pelo Endpoint Management Server (EMS)



Edição ZTNA

Edição EPP/APT


FortiClient EMS

FortiClient somente VPN

1.2.3. Localize a versão correspondente ao seu sistema operacional.
Selecione o instalador para **Windows** conforme indicado na imagem.

FortiClient somente VPN

Atualize para um dos níveis Enterprise para obter suporte, gerenciamento central, avaliação de postura de confiança zero e muito mais.



1.2.4. Ao clicar no botão indicado será apresentada uma janela para preencher alguns dados, preencha os dados e clique em **Baixar Agora**, conforme a imagem.

BAIXAR AGORA

FortiClient VPN-only

Please complete the form below to download and get additional information on FortiClient

seu_nome

seu_sobrenome

ALECE

seu_email@al.ce.gov.br

Brasil

☐ Aceito receber comunicações promocionais (que podem incluir telefone, email e mídia social) da Fortinet. Entendo que posso **desativar** as comunicações proativamente com a Fortinet a qualquer momento.

Ao clicar em enviar, você concorda com a Fortinet [Termos e Condições](#) & [Política de Privacidade](#).

BAIXAR AGORA

1.2.5. Em seguida, será apresentada uma nova janela clique no instalador para **Windows**, conforme a imagem. Seu instalador será baixado.

BAIXAR AGORA


DOWNLOAD
VPN for Windows


DOWNLOAD
VPN for MacOS


DOWNLOAD
VPN for Linux .rpm


DOWNLOAD
VPN for Windows
64-arm


DOWNLOAD
VPN for Linux 64-arm .rpm


DOWNLOAD
VPN for Linux 64-arm .deb



DOWNLOAD
VPN for iOS


DOWNLOAD
VPN for Android



DOWNLOAD
VPN for Linux .deb

1.3 Processo de Instalação

1.3.1. Após o download, localize o arquivo instalador na pasta **Downloads**.




1.3.2. Clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione a opção: **Executar como administrador**. Será exibida uma janela para iniciar o instalador:




1.3.3. Na tela inicial do instalador:


- Marque a opção para **aceitar os termos de licença**.
- Clique em **Next**.




1.3.4. Na tela seguinte, clique em **Install** para iniciar a instalação.



1.3.5. Aguarde a conclusão do processo.



1.3.6. Ao final, clique em **Finish** para encerrar a instalação.




1.4 Configuração Inicial da VPN

1.4.1. Após a instalação, será criado um atalho do **FortiClient** na área de trabalho.


1.4.2. Dê duplo clique no ícone para iniciar o programa.

1.4.3. Na tela de boas-vindas:

- a. Marque a opção de concordância com o uso da ferramenta.
- b. Clique em **Eu aceito**.




1.4.4. Em seguida, clique na opção:
Configurar a VPN.



1.4.5. Na tela de configuração:

- a. Selecione o tipo de conexão **SSL-VPN**.
- b. Preencha as informações conforme fornecidas pela equipe de TI.

c. Clique em **Salvar**.



1.5 Validação da Conexão


1.5.1. Após salvar a configuração, será exibida a tela de login.

1.5.2. Selecione a VPN configurada.


1.5.3. Informe:

- a. **Usuário:** seu usuário de rede corporativo
- b. **Senha:** sua senha de rede

1.5.4. Clique em **Conectar**.




1.5.5. Será exibida a tela de carregamento da conexão.



1.5.6. Se as credenciais estiverem corretas e o usuário possuir permissão:

- a. Será exibida a mensagem de **conexão estabelecida**.



☒ **Pronto!**

Sua conexão VPN está configurada e ativa.

2. Instalação do FortiClient VPN em Estações Linux (Debian/Ubuntu)

Este procedimento descreve o processo de instalação e configuração do **FortiClient VPN** em estações Linux baseadas em **Debian** e **Ubuntu**, permitindo o acesso seguro à rede corporativa.

2.1 Requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação, verifique se a estação atende aos seguintes requisitos mínimos:

Sistema operacional suportado:

- Ubuntu 20.04 ou superior
- Debian 11 ou superior
- Outras distribuições baseadas em Debian compatíveis com pacotes .deb

Requisitos de hardware:

- Processador: 1 GHz ou superior
- Memória RAM: mínimo de 2 GB (recomendado 4 GB)
- Espaço em disco: mínimo de 200 MB livres para instalação

Outros requisitos:

- Permissão de administrador local para instalação do software
- Conexão ativa com a internet
- Credenciais de acesso à rede corporativa
- Permissão de acessar a VPN concedida pela COTI

2.2 Download do FortiClient VPN

2.2.1. Acesse o link oficial de download do FortiClient VPN [FortiClient Installer](#)

2.2.2. Clique no link para iniciar o download do pacote:
forticlient_vpn*.deb

2.2.3. Ou, acesse o link oficial para download do FortiClient VPN:
[FortiClient](#)

2.2.4. Selecione a secção **FortiClient somente VPN** clicando nesse botão indicado na imagem.

FortiClient 7.4

O FortiClient é oferecido com vários níveis de recursos, com níveis crescentes de proteção. Ele se integra a muitos componentes principais do Fortinet Security Fabric e é gerenciado centralmente pelo Endpoint Management Server (EMS).




Edição ZTNA
Edição EPP/APT
FortiClient EMS
FortiClient somente VPN




2.2.5. Localize a versão correspondente ao seu sistema operacional. Selecione o instalador para **Linux Deb/Ubuntu** conforme indicado na imagem.

FortiClient somente VPN

Atualize para um dos níveis Enterprise para obter suporte, gerenciamento central, avaliação de postura de confiança zero e muito mais.



2.2.6. Ao clicar no botão indicado será apresentada uma janela para preencher alguns dados, preencha os dados e clique em **Baixar Agora**, conforme a imagem.



A screenshot of a web form titled 'FortiClient VPN-only'. The form is enclosed in a red border. It contains several input fields: 'seu_nome', 'seu_sobrenome', 'ALECE' (a dropdown menu), and 'seu_email@al.ce.gov.br'. Below these fields is a checkbox labeled 'Aceito receber comunicações promocionais (que podem incluir telefone, email e mídia social) da Fortinet. Entendo que posso desativar as comunicações proativamente com a Fortinet a qualquer momento.' Below the checkbox is a link to 'Termos e Condições & Política de Privacidade'. At the bottom of the form is a black button labeled 'BAIXAR AGORA' with a red arrow pointing to it.

BAIXAR AGORA

FortiClient VPN-only

Please complete the form below to download and get additional information on FortiClient

☐ Aceito receber comunicações promocionais (que podem incluir telefone, email e mídia social) da Fortinet. Entendo que posso desativar as comunicações proativamente com a Fortinet a qualquer momento.

Ao clicar em enviar, você concorda com a Fortinet [Termos e Condições](#) & [Política de Privacidade](#).

2.2.7. Em seguida, será apresentada uma nova janela clique no instalador para **Linux**, conforme a imagem. Seu instalador será baixado.

BAIXAR AGORA



DOWNLOAD
VPN for Windows



DOWNLOAD
VPN for MacOS



DOWNLOAD
VPN for Linux .rpm



DOWNLOAD
VPN for Windows
64-arm



DOWNLOAD
VPN for Linux 64-arm .rpm



DOWNLOAD
VPN for Linux 64-arm .deb

iOS

DOWNLOAD
VPN for iOS



DOWNLOAD
VPN for Android



DOWNLOAD
VPN for Linux .deb



2.2.8. Aguarde a conclusão do download do arquivo .deb.

2.3 Processo de Instalação

Após finalizar o download, siga os passos abaixo:

2.3.1. Abra o **Terminal**.

2.3.2. Navegue até o diretório onde o arquivo foi baixado.

Exemplo:

```
cd ~/Downloads
```

2.3.3. Execute o comando abaixo para instalar o FortiClient VPN:

```
sudo apt install ./forticlient_vpn_7.4.3.1736_amd64.deb
```

2.3.4. Aguarde a conclusão do processo de instalação.

Será exibido o status da instalação no terminal.

```
root@AL-IN-HMG-121:/var/backup# apt install ./forticlient_vpn_7.4.3.1736_amd64.deb
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Note, a seleccionar 'forticlient' em vez de './forticlient_vpn_7.4.3.1736_amd64.deb'
Os pacotes adicionais seguintes serão instalados:
  libnss3-tools
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  forticlient libnss3-tools
0 pacotes atualizados, 2 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 301 não atualizados.
É preciso baixar 570 kB/122 MB de arquivos.
Depois desta operação, 459 MB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n] S
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libnss3-tools amd64 2:3.98-0ubuntu0.22.04.2 [570 kB]
Obter:2 /var/backup/forticlient_vpn_7.4.3.1736_amd64.deb forticlient amd64 7.4.3.1736 [121 MB]
Baixados 570 kB em 2s (285 kB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado libnss3-tools.
(Lendo banco de dados ... 149525 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../libnss3-tools_2%3a3.98-0ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...
A descompactar libnss3-tools (2:3.98-0ubuntu0.22.04.2) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado forticlient.
A preparar para desempacotar .../forticlient_vpn_7.4.3.1736_amd64.deb ...
A descompactar forticlient (7.4.3.1736) ...
Configurando libnss3-tools (2:3.98-0ubuntu0.22.04.2) ...
Configurando forticlient (7.4.3.1736) ...


=====
If fortitray is not auto-started,
try running /opt/forticlient/start-fortitray-launcher.sh as non-root.
=====

gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/forticlient.service → /lib/systemd/system/forticlient.service.
A processar 'triggers' para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
A processar 'triggers' para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.10.2-1) ...
A processar 'triggers' para mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
A processar 'triggers' para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
root@AL-IN-HMG-121:/var/backup#
```

2.4 Configuração da VPN


2.4.1. Abra o menu de aplicativos do sistema.

2.4.2. Pesquise por **FortiClient**.




2.4.3. Clique no ícone do aplicativo para iniciar o FortiClient.


2.4.4. No primeiro acesso, marque a caixa para aceitar os termos de licença e clique em “Eu aceito”.



2.4.5. Na tela inicial, clique em “Configure VPN” para iniciar a configuração.



2.4.6. Na janela de configuração, selecione o tipo de VPN: SSL-VPN e preencha os campos com as informações fornecidas pela equipe de TI.



2.4.7. Clique em **Salvar** para concluir a configuração.


2.5 Validação da Conexão

2.5.1. Após salvar a configuração, será exibida a tela de login.

2.5.2. Selecione a VPN configurada.


2.5.3. Informe suas credenciais de rede corporativa.

2.5.4. Clique em **Conectar**.



2.5.5. Será exibida uma janela de confirmação. Clique em **Aceitar**.

2.5.6. Após a conexão bem-sucedida, será exibido o status indicando que a VPN está ativa.



✓ **Pronto!**

Sua conexão VPN está configurada e ativa.

3. Instalação do FortiClient VPN em Estações MacOS

Este procedimento descreve o processo de instalação e configuração do **FortiClient VPN** em estações MacOS na versão Sonoma 14.5, permitindo o acesso seguro à rede corporativa.

3.1 Requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação, verifique se a estação atende aos seguintes requisitos mínimos:

Sistema operacional suportado:

- macOS Tahoe (version 26)
- macOS Sequoia (version 15)
- macOS Sonoma (version 14)
- macOS Ventura (version 13)

Requisitos de hardware:

- Processador: Intel processor or Apple silicon chip
- Memória RAM: mínimo de 1 GB
- Espaço em disco: mínimo 1 GB de espaço livre

Outros requisitos:

- Permissão de administrador local para instalação do software
- Conexão ativa com a internet

- Credenciais de acesso à rede corporativa
- Permissão de acessar a VPN concedida pela COTI

3.2. Download do FortiClient VPN

3.2.1. Acesse o link oficial de download do FortiClient VPN [FortiClient Installer](#)

3.2.2. Clique no link para iniciar o download do pacote:
FortiClientVPN_7.4.3.6667_OnlineInstaller.dmg

3.2.3. Ou, acesse o link oficial para download do FortiClient VPN:
[FortiClient](#)

3.2.4. Selecione a secção **FortiClient somente VPN** clicando nesse botão indicado na imagem.

FortiClient 7.4

O FortiClient é oferecido com vários níveis de recursos, com níveis crescentes de proteção. Ele se integra a muitos componentes principais do Fortinet Security Fabric e é gerenciado centralmente pelo Endpoint Management Server (EMS)



Edição ZTNA

Edição EPP/APT

FortiClient EMS


FortiClient somente VPN



3.2.5. Selecione o instalador para **MacOS** conforme indicado na imagem.

FortiClient VPN-only

Upgrade to one of the Enterprise tiers for Support, central management, zero trust posture assessment, and more.



3.2.6. Ao clicar no botão indicado será apresentada uma janela para preencher alguns dados, preencha os dados e clique em **Baixar Agora**, conforme a imagem.

BAIXAR AGORA

FortiClient VPN-only

Please complete the form below to download and get additional information on FortiClient



seu_nome	seu_sobrenome
ALECE	seu_email@al.ce.gov.br
Brasil	

☐ Aceito receber comunicações promocionais (que podem incluir telefone, email e mídia social) da Fortinet. Entendo que posso desativar as comunicações proativamente com a Fortinet a qualquer momento.

Ao clicar em enviar, você concorda com a Fortinet [Termos e Condições & Política de Privacidade](#).

BAIXAR AGORA

3.2.7. Em seguida, será apresentada uma nova janela clique no instalador para **Linux**, conforme a imagem. Seu instalador será baixado.




3.2.8. Aguarde a conclusão do download do arquivo .dmg.


3.3. Processo de Instalação

3.3.1. Após finalizar o download, siga os passos abaixo:

3.3.2. Dois cliques no arquivo .dmg




3.3.2. Executar o instalador:




3.3.3. Confirmar a instalação clicando em abrir:



3.3.4. Aguarde o download:




3.3.5. Clicar em install





3.3.6. Na tela inicial do instalador:

- Clique em **Continuar**.




- Clique em **Continuar** e em seguida **Concordar** para aceitar os termos de uso do software.








- Clique em **Continuar**



- Clique em **Instalar** para iniciar o processo de instalação






- **Permitir** a ferramenta FortiTray



- Clique em **Abrir Ajustes do Sistema** para **Permitir** o uso do software







1.4 Configuração Inicial da VPN

1.4.1. Após a instalação, a tela de boas-vindas do **FortiClient** será exibida na tela:

- a. Marque a opção de concordância com o uso da ferramenta.
- b. Clique em **I accept**.




1.4.2. Em seguida, clique na opção:
Configurar a VPN.



1.4.3. Na tela de configuração:

- a. Selecione o tipo de conexão **SSL-VPN**.
- b. Preencha as informações conforme fornecidas pela equipe de TI.
- c. Clique em **Salvar**.



FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

Arquivo Visualizar Ajuda

FortiClient VPN

Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

Editar a Conexão de VPN

VPN

SSL-VPN VPN IPsec XML

Nome da Conexão VPN-ALECE

Descrição Acesso remoto à VPN Alece

Gateway Remoto vpn2.al.ce.gov.br

+ Adicionar Gateway remoto

☒ Porta customizada 443

Single Sign On Settings ☐ Ativar logon único Single Sign On (SSO) para túnel VPN

Autenticação ☒ Prompt no login ☐ Salvar login

Certificado do Cliente Nenhum

☐ Habilite endereço IPv4/IPv6 Dual-stack

Cancelar Salvar

1.5 Validação da Conexão

1.5.1. Após salvar a configuração, será exibida a tela de login.


1.5.2. Selecione a VPN configurada.

1.5.3. Informe:


a. **Usuário:** seu usuário de rede corporativo

b. **Senha:** sua senha de rede

1.5.4. Clique em **Conectar**.



- 1.5.5. Se as credenciais estiverem corretas e o usuário possuir permissão:
- a. Será exibida a mensagem de **conexão estabelecida**.



☒ **Pronto!**

Sua conexão VPN está configurada e ativa.

4. Instalação do FortiClient VPN em Dispositivos Android

Este procedimento descreve o processo de instalação e configuração do **FortiClient VPN** em dispositivos **Android**, permitindo o acesso seguro à rede corporativa.

4.1 Download do Aplicativo

4.1.1. Acesse a **Google Play Store** em seu dispositivo Android.

4.1.2. No campo de busca, digite **“FortiClient VPN”**.



4.1.3. Selecione o aplicativo conforme indicado.

4.1.4. Toque em **Instalar** para iniciar o download.



4.1.5. Após a conclusão da instalação, toque em **Abrir**.




4.2 Aceite dos Termos e Configurações Iniciais


4.2.1. Ao abrir o aplicativo, será exibida uma janela informativa. Toque em OK.




4.2.2. Leia e aceite os termos de uso do aplicativo selecionando **Eu aceito**.



4.2.3. Será exibida uma solicitação de permissão para notificações. Toque em **OK** e escolha se deseja permitir notificações.



4.2.4. Uma nova janela solicitará a permissão para otimização do uso de bateria. Toque em **OK**.




4.3 Configuração da VPN

4.3.1. Na tela de cadastro da VPN, informe um **nome** para a conexão.

4.3.2. Selecione o tipo de VPN **SSL VPN**.

4.3.3. Toque em **Create** para continuar.



FortiClient VPN

Add VPN

VPN-ALECE

VPN TYPE

☒ SSL VPN


☐ IPsec VPN

☐ IPsec IKEv2 VPN

Create


4.3.4. Na tela de configurações, preencha os campos conforme orientado:

- **Server:** informe a URL da VPN corporativa.
- **Username:** seu usuário de rede.
- Mantenha a opção **Prompt User Credentials** habilitada.




4.3.5. No canto superior direito, toque no ícone de menu.


4.3.6. Selecione a opção **VPN**.



4.3.7. A lista de conexões será exibida. Toque na VPN cadastrada.




4.3.8. Toque em **Connect** para iniciar a conexão.




4.4 Autenticação e Validação da Conexão


4.4.1. Será exibida a tela de autenticação. Informe seu **usuário e senha de rede**.




4.4.2. Após o login, aparecerá uma janela de status da conexão. Toque em **OK**.



4.4.3. Caso seja solicitada a confirmação de certificado, toque em **Proceed** para continuar.



4.4.4. Após a confirmação, a conexão VPN estará ativa e pronta para uso.



☒ **Pronto!**

Sua conexão VPN está configurada e ativa.


5. Instalação do FortiClient VPN em Dispositivos iPhone (iOS)

Este procedimento descreve o processo de instalação e configuração do **FortiClient VPN** em dispositivos **Android**, permitindo o acesso seguro à rede corporativa.

5.1 Download do Aplicativo

5.1.1. Acesse a **App Store** em seu iPhone.


5.1.2. No campo de busca, digite **“FortiClient VPN”**.



5.1.3. Selecione o aplicativo oficial conforme indicado.


5.1.4. Toque em **Obter** e autentique-se se solicitado.

5.1.5. Após a instalação, toque em **Abrir**.




5.2 Aceite dos Termos e Configuração Inicial


5.2.1. Ao abrir o aplicativo, será exibida uma tela solicitando permissão de notificações.




5.2.2. Em seguida mostra uma outra janela solicitando permissão para configurar a VPN



5.2.3. Após isso, será solicitado o código do seu dispositivo para conceder a permissão.




5.2.3. Será exibida uma janela com condições e termos de uso. Marque a opção **Eu aceito** para prosseguir.




5.3 Configuração da VPN

5.3.1. Após Aceitar os termos clique em **Select connection**.



5.3.2. Na tela seguinte toque em **Add configuration**.



5.3.3. Informe um **nome** para a conexão VPN.

5.3.4. Selecione o tipo **SSL VPN**.

5.3.5. Preencha os campos conforme orientação:

Server: URL da VPN corporativa. Digite apenas **vpn2.al.ce.gov.br** o aplicativo no Iphone autocompleta protocolo e porta.

Porta: 443

Username: seu usuário de rede.



The screenshot shows the 'VPN-ALECE' configuration interface. At the top, there are 'Back' and 'Save' buttons. The 'VPN ACCOUNT INFORMATION' section includes fields for 'Secure Protocol' (set to SSLVPN), 'Name' (set to VPN-ALECE), and 'Server Address' (set to https://vpn2.al.ce.gov.br:443). Below this is an 'Add Server Address' button. The 'SSO' toggle is turned off, and the 'Port' is set to 443. The 'CONFIGURATIONS' section has 'Use Certificate' and 'Keep FQDN Resolution Consistency' toggles, both turned off. The 'CREDENTIALS' section shows the 'Username' as wisliey.cruz. Red arrows point to the 'Secure Protocol', 'Name', 'Server Address', 'Port', and 'Username' fields. At the bottom, there are icons for 'VPN' and 'About'.

< Back VPN-ALECE Save

VPN ACCOUNT INFORMATION

Secure Protocol → SSLVPN ↕

Name → VPN-ALECE

Server Address → https://vpn2.al.ce.gov.br:443

Add Server Address +

SSO ☐

Port → 443

CONFIGURATIONS

Use Certificate ☐

Keep FQDN Resolution Consistency ☐

CREDENTIALS

Username → wisliey.cruz

VPN About

5.3.5. Salve a configuração.



< Back VPN-ALECE Save

VPN ACCOUNT INFORMATION

Secure Protocol SSLVPN ↕

Name VPN-ALECE

Server Address https://vpn2.al.ce.gov.br:443

Add Server Address +

SSO ☐

Port 443

CONFIGURATIONS

Use Certificate ☐

Keep FQDN Resolution Consistency ☐


CREDENTIALS

Username wisliey.cruz


VPN About

5.4 Conexão à VPN

5.4.1. Na tela principal, toque na conexão VPN cadastrada. Para deixá-la selecionada.



5.4.2. Clique em voltar como indica a imagem, para ir para área de conexão.



5.4.3. Toque em **Connect**.

VPN

UPGRADE TO THE FULL VERSION TO ACCESS
ADDITIONAL FEATURES AND RECEIVE TECHNICAL
SUPPORT

Connection VPN-ALECE >

Connect



Save password



Status Disconnected 




VPN




About


5.4.4. Caso apareça uma janela para confirmar conexão, toque em **Ok**.



5.4.5. Informe sua **senha de rede** quando solicitado.



5.4.6. Após a confirmação, a VPN será ativada e o dispositivo estará conectado à rede corporativa.



☒ **Pronto!**

Sua conexão VPN está configurada e ativa.